



**Instar - Tecnologia em Informática**

Rua Anchieta, nº 1174 – Penápolis-SP

Telefones:

Grande São Paulo: (11) 4063-0720

Outras Localidades: (18) 3652-5898

**Manual de Configuração de Linha Voip**

**1º Passo:** Faça download do Softfone em [www.instar.com.br/downloads/xlite.exe](http://www.instar.com.br/downloads/xlite.exe)

**2º Passo:** Instalar o Softfone.

**3º Passo:** Configuração do Softfone.

**Siga corretamente as instruções contidas nas figuras abaixo:**




**Entre no meu principal (primeiro botão, na parte superior):**

**Selecione a opção SIP Account Settings:**

Página

1

**Depois clique na opção Add...:**



**Preencha os campos seguindo o modelo.**

Na guia "Account", preencha os campos, como segue o exemplo abaixo:

**Display Name:** preencha com seu numero voip.

**User name:** preencha com seu numero voip.

**Password:** preencha com a senha do seu voip.

**Authorization user name:** Deixa em Branco (não preencher)

**Domain:** sip.instar.com.br


**Proxy Adress:** sip.instar.com.br

**Dialing plan:**

**Padrão** → #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;

Pagina

2



Properties of Account1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name 8940000

User name 8940000

Password .....

Authorization user name

Domain sip.instar.com.br

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address sip.instar.com.br

target domain

Dialing plan #1{a|a.T}[0]xxxxxxxxT|xxxxxxxxT;match=1

OK Cancelar Aplicar

**Clique em aplicar e em seguida ok.  
Feche tudo e veja se o botão verde está acesso**

Para realizar ligações disque 0 (zero)+DDD do destino + o número do telefone e aperte o botão verde Dial.

**Obs: Após o término das ligações aperte sempre o botão em vermelho Hang Up, para finalizar sua ligação!**